

◆鹿角通信 Wiki 投稿要領メモ H261123

1 この文章「鹿角通信 Wiki 投稿要領メモ」の URL

http://kazuno.in.coocan.jp/mediawikiFILE/memo/toukou_youryou.pdf

2 ∞東京八幡平会ページの URL

<http://kazuno.in.coocan.jp/mediawiki/index.php?title=%E2%88%9E%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%B9%B3%E4%BC%9A>

3 ご案内

鹿角通信 Wiki (MediaWiki) は、フリー百科事典ウィキペディア (Wikipedia) と基本的には同じソフト (データベース) です。

インターネットのブログ・掲示板・facebook・twitter の投稿と同じ感覚で書き込むことができます。

書き込みたい方は、お申し出下さい。

[メール http://www2u.biglobe.ne.jp/~gln/mail_cus.htm] 折り返しログイン ID とパスワードをお知らせ致します。

facebook などとリンクすることもできます。

11 月 16 日 東京八幡平会 於：スクワール麴町 (東京)

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622975031161254&set=a.281869931938434.67170.100003462899223&type=1&theater>

この鹿角通信 Wiki はデータベースですので、いろいろな分野のデータを管理しています。

そのため、他のデータベースと区別するために、東京八幡平会のページには、接頭記号として「∞」を付けて下さい。

例「∞東京八幡平会」

4 お約束

他 (東京八幡平会以外) のページと区別するため、接頭記号「∞」を付けるほか、次のようにして下さい。

(1) ページ体裁 - 横 640 ピクセル (A4 印刷に都合が良い) ・背景色を統一

<書式 - この書式をコピーして、Wiki ページへ貼り付けて下さい>

```
<table><tr><td align="left" width=640 bgcolor=#fff3cc>
```

```
∞○○○○ (項目を書く欄)
```

```
</td></tr></table>
```

```
<table><tr><td align="left" width=640 bgcolor=#fff3cc>
```

```
記事を書く欄
```

```
</td></tr></table>
```

(2) 詠み方 - 各ページの下の方へ付記して下さい。

{{DEFAULTSORT:∞とうきようはちまんたいかい}} ← 詠み方 (∞に続けて、清音のひらがな)

(3) カテゴリ - 各ページの下の方へ付記して下さい。

必要により、分類（カテゴリ）する。

[[Category:∞東京八幡平会]]

5 改行

文章を改行するときは、1行空けて下さい。

強制改行するときは、文末に
と付記して下さい。

6 画像（jpg・gif）表示 - 画像以外のファイルは表示できません。

例A [[画像:◆|thumb|right|210px|●]] - ◆はファイル名、rightはページの右側、210pxは表示される画像の大きさ（サムネイル＝縮小見本）、●は画像の説明

例B [[画像:◆|||190px|●]]

(1) ファイルのアップロード - 画面の左欄

画像はアップロードしなければなりません。

既にアップロードしているファイルへの**上書きは禁止**です。

アップロードされた画像のファイルの先頭文字は、自動的に大文字に変換されます。

(2) アップロード中の「摘要」欄への書き込み

作成日（撮影日）2014.11.22

作成者（撮影者）桜田守宏

{{PD-self}}

と記入して下さい（アップロード年月日・撮影者名）

なお、PD-selfとは、画像の著作権を放棄するという意味です。